


Windows 10 / 8 possède une fonctionnalité qui permet un démarrage rapide pour retrouver lors d'un redémarrage le système Windows dans l'état où il était lors de l'arrêt précédent. Revers de la médaille, il n'est plus possible de booter sur un cd/dvd ou une clé usb par la touche F12 (ou d'autres touches sur certains pc) ou encore d'accéder au bios.


Avec certains ordinateurs portables, cela peut aussi gêner l'arrêt du système. Pour palier à cet inconvénient suivez ce tutoriel pas à pas. Cette astuce est également valable pour les pc qui ont du mal à sortir d'un état de veille.

Note : Ceci n'est valable que pour les pc qui ont un **bios UEFI**.


Appuyer simultanément sur les 2 touches **Windows** et **X** (ou faites un clic-droit dans le coin réactif en bas à gauche de l'écran). Choisir **Options d'alimentation** :



Cliquer sur **Choisir l'action des boutons d'alimentation**



Cliquer sur **Modifier des paramètres actuellement non disponibles**






Décocher la case Activer le démarrage rapide (recommandé) puis valider par le bouton **Enregistrer les modifications** et redémarrer le PC.

Définir l'action des boutons d'alimentation et activer la protection par mot de passe

Choisissez les paramètres d'alimentation souhaités pour votre ordinateur. Les modifications apportées aux paramètres de cette page s'appliquent à tous vos modes de gestion de l'alimentation.

Paramètres du bouton d'alimentation et de mise en veille et du capot

	Sur la batterie	Sur secteur
 Lorsque j'appuie sur le bouton Marche/Arrêt :	Veille	Veille
 Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille :	Veille	Veille
 Lorsque je referme le capot :	Veille	Veille

Protection par mot de passe à la sortie de veille

Exiger un mot de passe (recommandé)
À la sortie de veille de votre ordinateur, personne ne peut accéder à vos données sans entrer un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur. [Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur](#)

Ne pas exiger un mot de passe
À la sortie de veille de votre ordinateur, vos données sont accessibles à tous car l'ordinateur n'est pas verrouillé.

Paramètres d'arrêt

Activer le démarrage rapide (recommandé)
Cela vous permet de démarrer votre PC plus rapidement une fois qu'il est arrêté. Le redémarrage n'est pas affecté. [En savoir plus](#)

Veille
Afficher dans le menu Alimentation.

Veille prolongée
Afficher dans le menu Alimentation.

Verrouiller
Afficher dans le menu d'avatar du compte.

L'accès à F12 (d'autres touches sur certains pc) ou au bios est maintenant possible.

Vous pouvez également avec cet autre tuto retrouver le choix de démarrage et ces options avec la touche F8 (mode sans echec) : [Windows 10 et 8 : Retrouver le mode sans echec](#)